



FINANCE



■ Pré requis

■ Sommaire

1. PRÉAMBULE.....	3
2. PRÉREQUIS RÉSEAU	4
3. PRÉREQUIS POUR LES POSTES DE TRAVAIL	5
Configuration matérielle requise.....	5
Configuration logicielle requise.....	5

1. Préambule

Ce document décrit les prérequis techniques associés à la solution SaaS (Software as a Service) Yourcegid Trésorerie On Demand.

Ce document couvre les prérequis techniques relatifs aux postes de travail, aux aspects réseau et Télécom et aux périphériques. Le respect de ces prérequis est essentiel au bon fonctionnement de la solution Yourcegid Trésorerie On Demand. La responsabilité de Cegid ne pourra être engagée en cas de dysfonctionnement de la solution lié à leur non-respect.

Ce document est fourni pour la solution Yourcegid Trésorerie On Demand et ne tient pas compte d'autres applications utilisées en parallèle sur le réseau.

Si les utilisateurs sont répartis sur des sites géographiques distincts, il appartient au client de vérifier les tests de latence depuis chacun des sites utilisateurs recensés.

2. Prérequis réseau

Introduction

Les clients accèdent à leur solution Yourcegid Trésorerie On Demand au travers d'une infrastructure Télécom mise en place par leurs soins en adéquation avec les recommandations techniques de Cegid décrites dans le paragraphe suivant.

Les prérequis liés aux aspects de télécommunications sont relatifs à des interconnexions de sites en France métropolitaine.

Accès à la solution

La solution Yourcegid Trésorerie On Demand est accessible par l'ensemble des utilisateurs via un accès à Internet (protocoles HTTPS) par connexion réseau d'entreprise :

- Bande passante minimale : 50 Ko/s (400 Kbit/s)
- Latence d'accès Internet recommandée : < 200ms (latence maximale : 500ms)

3. Prérequis pour les postes de travail

Configuration matérielle requise

Environnement	Configuration minimale
PC	X86 ou X64 1.6 Ghz ou plus avec 1 Go de RAM

Configuration logicielle requise

Système d'exploitation

Environnement	Configuration minimale
PC	Windows 8 (bureau) Windows 7 Windows Vista Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 (SP1 minimum) Windows Server 2008 (SP2 minimum) Windows Server 2003 (SP2 minimum)

Navigateur Internet

Tout navigateur avec une version à jour et officiellement maintenue par l'éditeur.

4. Pré requis liés à l'utilisation de l'option Ebics TS

ADMINISTRATEUR

L'utilisateur doit être administrateur du poste lors de la première signature.

CLE DE SIGNATURE

Les clés compatibles au produit Ebics TS sont de marque :

- 3SKey.

Ces clés sont fournies par les banques.

Elles sont accompagnées d'un driver.

Mettre à jour le driver 3SKEY via le site http://www.swift.com/3skey/fr/getting_started.html

- Installer le logiciel 3SKey
- Télécharger pour Windows

Nous recommandons de vérifier la validité de la clé via "connexion" sur le site <http://www.swift.com/3skey/fr/>.

INTERNET EXPLORER

Le site <https://xxx.treasury-factory.com/> doit figurer dans le paramétrage d'internet explorer parmi les sites de confiance (Menu Outils>Options internet>onglet sécurité>Sites de confiances>bouton "sites")

Dans Internet explorer, depuis le paramétrage personnalisé des sites de confiance (bouton "personnaliser le niveau"), il est nécessaire d'activer dans la rubrique nommée "Contrôles Active X et plug-ins":

- Exécuter les contrôles ActivX et plug-ins
- Télécharger les contrôles ActivX non signés
- Télécharger les contrôles ActivX signés

Pour rappel, votre certificat 3SKEY branché (corpxxxx) doit s'afficher (Menu Outils>Options internet>onglet Contenu> Certifsats)

Nous recommandons également de vérifier sa validité via "connexion" sur le site <http://www.swift.com/3skey/fr/>.