



# FISCALITÉ

## PREREQUIS TECHNIQUES

Yourcegid Etafi Start

Yourcegid Etafi Loyers

**Yourcegid** | **FISCALITÉ**  
Solutions de gestion | ON DEMAND

Prérequis Techniques  
Yourcegid Etafi Start  
Yourcegid Etafi Loyers

---

<b>1. <u>PREAMBULE</u></b> .....	<b>3</b>
<b>2. <u>PREREQUIS RESEAU</u></b> .....	<b>4</b>
<u>Introduction</u> .....	4
<u>Accès à la solution</u> .....	4
<b>3. <u>PREREQUIS POUR LES POSTES DE TRAVAIL</u></b> .....	<b>4</b>
<u>Configuration matérielle requise</u> .....	4
<u>Configuration logicielle requise</u> .....	4

## 1. Préambule

Ce document décrit les prérequis techniques associés aux solutions SaaS (Software as a Service) : **Yourcegid Etafi Start** et **Yourcegid Etafi Loyers**.

Ce document couvre les prérequis techniques relatifs aux postes de travail, aux aspects réseau et Télécom et aux périphériques. Le respect de ces prérequis est essentiel au bon fonctionnement des solutions **Yourcegid Etafi Start** et **Yourcegid Etafi Loyers**. La responsabilité de Cegid ne pourra être engagée en cas de dysfonctionnement de la solution lié à leur non-respect.

Ce document est fourni pour les solutions **Yourcegid Etafi Start** et **Yourcegid Etafi Loyers**, et ne tient pas compte d'autres applications utilisées en parallèle sur le réseau.

## Prérequis techniques

### 2. Prérequis réseau

#### Introduction

Les clients accèdent à leur solution **Yourcegid Etafi Start** ou **Yourcegid Etafi Loyers** au travers d'une infrastructure Télécom mise en place par leurs soins en adéquation avec les recommandations techniques de Cegid décrites dans le paragraphe suivant.

Les prérequis liés aux aspects de télécommunications sont relatifs à des interconnexions de sites en France métropolitaine.

#### Accès à la solution

Les solutions Yourcegid Etafi Start et **Yourcegid Etafi Loyers** sont accessibles par l'ensemble des utilisateurs via un accès à Internet (protocoles HTTPS) par connexion réseau d'entreprise :

- Bande passante minimale : 50 Ko/s (400 Kbit/s)
- Latence d'accès Internet recommandée : < 200ms (latence maximale : 500ms)

### 3. Prérequis pour les postes de travail

#### Configuration matérielle requise

Environnement	Configuration minimale
PC	X86 ou X64 1.6 Ghz ou plus avec 1 Go de RAM
Mac	Intel Core Duo 1.83 Ghz ou plus avec 1 Go de RAM

#### Configuration logicielle requise

##### Système d'exploitation

Environnement	Configuration minimale
PC	Windows 8 (bureau) Windows 7 Windows Vista Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 (SP1 minimum) Windows Server 2008 (SP2 minimum) Windows Server 2003 (SP2 minimum)
Mac	Mac OS 10.5.7 et supérieur

## Prérequis techniques

---

### Navigateur Internet

- Internet Explorer 7 et supérieur
- Firefox 12 et supérieur
- Safari 4 et supérieur (sur Mac uniquement)

Note : le navigateur Google Chrome n'est pas supporté.

### Microsoft Silverlight

Vous devez obligatoirement posséder le plug-in Microsoft Silverlight 5 sur votre ordinateur. Afin de tester votre configuration, accédez au site <http://www.microsoft.com/getsilverlight/default.aspx>.

Lien d'installation de Silverlight 5 : <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149156&v=5.1.40416.0>

Il est nécessaire de quitter puis de relancer le navigateur Internet après installation du plug-in Silverlight.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le prérequis Microsoft Silverlight à l'adresse suivante:

<http://www.microsoft.com/silverlight/>

Une matrice de compatibilité Navigateur / Système d'exploitation est disponible sur la page suivante :

<http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx> en choisissant l'onglet « System Requirements ».

### Microsoft Office

Microsoft Office est nécessaire uniquement pour la consultation de documents générés aux formats Microsoft Word ou Excel, notamment pour les modules **Rapport** et **Executive** de Yourcegid Etafi : Microsoft Office 2007 ou ultérieur.

Il n'est pas utile pour Yourcegid Etafi Loyers.

### Lecteur PDF

Pour la consultation ou l'impression de documents PDF publiés, il est nécessaire de posséder un lecteur de fichier PDF (par exemple Acrobat Reader version 8 ou ultérieur).

### Authentification

Chaque utilisateur doit posséder un compte nominatif sur le portail clients [www.cegidlife.com](http://www.cegidlife.com) mis à disposition par Cegid.

Au-delà d'une authentification sécurisée et SSO (Single Sign-On), ce portail web met à disposition des clients de Cegid des services en ligne d'assistance, d'informations ainsi qu'un espace d'échanges.