



# Etafi Start

## Pré-requis techniques

Version : 202109

Niveau : Document Public

Mise à jour : 09/2021

**cegid**

# 1. SOMMAIRE

<b>1. SOMMAIRE</b> .....	<b>2</b>
<b>2. PREAMBULE</b> .....	<b>3</b>
<b>3. PREREQUIS</b> .....	<b>4</b>
<b>RESEAU</b> .....	<b>4</b>
<b>POSTES DE TRAVAIL</b> .....	<b>4</b>

## 2. PREAMBULE

Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter votre conseiller commercial.

Ce document décrit les prérequis techniques associés aux solutions SaaS : **Etafi Start et Etafi Loyers**.

Ce document couvre les prérequis techniques relatifs aux postes de travail, aux aspects réseau et Télécom et aux périphériques. Le respect de ces prérequis est essentiel au bon fonctionnement des solutions Etafi Start et Etafi Loyers.

La responsabilité de Cegid ne pourra être engagée en cas de dysfonctionnement de la solution lié à leur non-respect.

Ce document est fourni pour les solutions Etafi Start et Etafi Loyers, et ne tient pas compte d'autres applications utilisées en parallèle sur le réseau.

## 3. PREREQUIS

### RESEAU

#### Introduction

Les clients accèdent à leur solution **Etafi Start** ou **Etafi Loyers** au travers d'une infrastructure Télécom mise en place par leurs soins en adéquation avec les recommandations techniques de Cegid décrites dans le paragraphe suivant.

Les prérequis liés aux aspects de télécommunications sont relatifs à des interconnexions de sites en France métropolitaine.

#### Accès à la solution

Les solutions **Etafi Start** et **Etafi Loyers** sont accessibles par l'ensemble des utilisateurs via un accès à Internet (protocoles HTTPS) par connexion réseau d'entreprise :

- Bande passante minimale : 50 Ko/s (400 Kbit/s)
- Latence d'accès Internet recommandée : < 200ms (latence maximale : 500ms)

### POSTES DE TRAVAIL

#### Configuration matérielle requise

Environnement	Configuration minimale
PC	X86 ou X64 1.6 Ghz ou plus avec 1 Go de RAM

#### Configuration logicielle requise

##### Système d'exploitation

Environnement	Configuration minimale
PC	Windows 10 (bureau) Windows 8 ou 8.1 (bureau) Windows 7 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 (SP1 minimum)

#### Navigateur Internet

- **Edge** avec activation du mode « **Internet Explorer** »
- **Internet Explorer 11** et supérieur



Les autres navigateurs ne sont pas supportés : Mozilla Firefox, Google Chrome,...

### **Microsoft Silverlight**

Vous devez obligatoirement posséder le plug-in Microsoft Silverlight 5 sur votre poste de travail.

### **Microsoft Office**

Microsoft Office est nécessaire uniquement pour la consultation de documents générés aux formats Microsoft Word ou Excel, notamment pour les modules **Rapport** et **Executive d'Etafi Start** : Microsoft Office 2007 ou ultérieur.

Il n'est pas utile pour **Etafi Loyers**.

### **Lecteur PDF**

Pour la consultation ou l'impression de documents PDF publiés, il est nécessaire de posséder un lecteur de fichier PDF (par exemple Acrobat Reader version 8 ou ultérieur).

### **Authentification**

Chaque utilisateur doit posséder un compte nominatif sur le portail clients [www.cegidlife.com](http://www.cegidlife.com) mis à disposition par Cegid.

Au-delà d'une authentification sécurisée et SSO (Single Sign-On), ce portail web met à disposition des clients de Cegid des services en ligne d'assistance, d'informations ainsi qu'un espace d'échanges.